

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DELL'ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA E ALL'IMPOSTAZIONE COME ACCOUNT DI POSTA PREDEFINITA.

CONFIGURAZIONE CLIENT:

ANDROID 4.0

NOTA: Lo spazio per la posta sul Server di ogni singolo Cliente è di 100MB, quindi è consigliato fare impostare al cliente sul suo client di cancellare la posta ogni 7 giorni. Detto questo ricordiamo che per quanto riguarda la configurazione per smartphone è importante settare “non scaricare mai la posta dal server” perché nel caso in cui il cliente la scarichi, la posta scaricata resterà sullo smartphone e non sarà visibile nel client del PC.

1 ANDROID 4.0 (ICE CREAM SANDWICH)

1) Dalla schermata di stand-by, entra direttamente nel menu' della posta premendo la relativa icona, se disponibile nella Home. Altrimenti accedi attraverso il menu' principale, come in figura.

2) Scorreri il menu' delle applicazioni e seleziona l'icona "Posta". Se stai configurando il primo account sullo smartphone, un messaggio chiederà di inserirne direttamente indirizzo e password. Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, premi prima il simbolo menu' (in alto a destra sul display).




Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA



Dominio: example.com

Data 16-09-2014

3 Scegli quindi la voce "Nuovo Account".



Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA



Dominio: example.com

Data 16-09-2014

4 Seleziona ora la voce "Altro".

Inserisci l'indirizzo di posta elettronica (info@example.it) e la relativa password, quindi premi la voce "Configurazione manuale".

Imposta questa schermata come raffigurato. Nel campo "Nome utente" inserisci l'indirizzo email info@example.com



Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA



Dominio: example.com


Data 16-09-2014

5. Come "Server POP" digita l'indirizzo del server in entrata del tuo provider email ("iris.neikos.it" posta in uscita), lascia il resto dei campi impostato come da default, quindi premi il pulsante "Avanti".

Attendi il collegamento al server. Lascia la prima voce "Accesso necessario" selezionata col segno di spunta, come nell'esempio.

*Nel caso tu voglia configurare la posta in arrivo in IMAP modifica il protocollo in: IMAP e la porta del server in 993.

La password verra' configurata automaticamente. Come "Server SMTP" digita l'indirizzo del server in uscita del proprio provider email ("iris.neikos.it" per Ibox), lascia la voce "Tipo di protezione" impostata su "SSL" ed il numero porta sul valore "465". Premi nuovamente "Avanti".



Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA




Dominio: example.com

Data 16-09-2014

6. Nell' account di posta (Ibox nell'esempio), nel campo "Nome" inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato insieme all'indirizzo mittente nelle mail che invierai e poi premi il pulsante "Completare l'installazione".

7. Clicca in alto su MENU, vai in IMPOSTAZIONE ACCOUNT e seleziona ELIMINA POSTA DAL SERVER = "MAI"



8. FINE