

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DELL'ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA E ALL'IMPOSTAZIONE COME ACCOUNT DI POSTA PREDEFINITA.


CONFIGURAZIONE

GMail

NOTA: Lo spazio per la posta sul Server di ogni singolo Cliente è di 30GB per casella.


1 OUTLOOK 2010

- 1) Apri il client di posta elettronica, ad esempio: Outlook 2010.



- 2) Se viene automaticamente eseguita la procedura di installazione guidata è consigliato annullarla e seguire le impostazioni consigliate.

Adesso clicca su STRUMENTI -> IMPOSTAZIONI ACCOUNT




Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA




Dominio: example.com

Data 16-09-2014

3) Seleziona il tab POSTA ELETTRONICA e clicca su NUOVO.



4) Seleziona CONFIGURA MANUALMENTE LE IMPOSTAZIONI DEL SERVER O TIPI DI SERVER AGG.




**Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN
ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA**



Dominio: example.com

Data 16-09-2014

5) Seleziona POSTA ELETTRONICA INTERNET.



Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA



Dominio: example.com

Data 16-09-2014

- 6) Inserisci adesso le seguenti informazioni nei campi indicati a seguire:
- NOME: Inserisci il nome da visualizzare (ad esempio PAOLO ROSSI)
 - INDIRIZZO DI POSTA: Inserisci l'indirizzo completo di posta (info@example.com)
 - TIPO DI ACCOUNT: **IMAP**
 - SERVER DI POSTA IN ARRIVO: **imap.gmail.com**
 - SERVER DI POSTA IN USCITA(SMTP): **smtp.gmail.com**
 - NOME UTENTE: Inserisci l'indirizzo email completo
 - PASSWORD: Inserisci la **password** corrispondente all'indirizzo email selezionato.
- Clicca su ALTRE IMPOSTAZIONI.

Aggiunta nuovo account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: Paolo Rossi

Indirizzo posta elettronica: info@example.com

Informazioni server

Tipo account: IMAP

Server posta in arrivo: imap.gmail.com

Server posta in uscita (SMTP): smtp.gmail.com

Informazioni accesso

Nome utente: info@example.com

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA




Dominio: example.com

Data 16-09-2014


- 7) Nella nuova finestra clicca sul tab SERVER DELLA POSTA IN USCITA e spunta IL SERVER DELLA POSTA IN USCITA RICHIEDE L'AUTENTICAZIONE e seleziona la check-box UTILIZZA LE STESSA IMPOSTAZIONI DEL SERVER DELLA POSTA IN ARRIVO.



- 8) Adesso seleziona il tab IMPOSTAZIONI AVANZATE e Inserisci le seguenti indicazioni:
SERVER DELLA POSTA IN ARRIVO IMAP: **993**
Spunta "IL SERVER RICHIEDE UNA CONNESSIONE CRITTOGRAFATA SSL"
SERVER DELLA POSTA IN USCITA: **465**
E infine seleziona il menu a tendina "Utilizzare il tipo di connessione crittografata": [**SSL**]



9) Clicca su OK, AVANTI E FINE.



10) FINE.

CONFIGURAZIONE COME ACCOUNT PREDEFINITO

3 OUTLOOK 2010

* CLICCARE NEL MENU SU FILE -> IMPOSTAZIONI ACCOUNT -> Selezionare l'account desiderato col click e CLICCARE SU IMPOSTA COME PREDEFINITO.

