

## **GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DELL'ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA ED ALL'IMPOSTAZIONE COME ACCOUNT DI POSTA PREDEFINITA.**

**CONFIGURAZIONE CLIENT:**


# **ANDROID 8.0 (Oreo)**

**NOTA:** Lo spazio per la posta sul Server di ogni singolo Cliente è di default 100MB, quindi è consigliato impostare il client di posta con la cancellazione della posta ogni 7/14 giorni. Detto questo ricordiamo che per quanto riguarda la configurazione per smartphone è importante settare “non cancellare la posta dal server” perché nel caso in venga scaricata prima del client Desktop, la posta scaricata resterà sullo smartphone e non sarà visibile nel client del PC.

**Data 14-12-2018**

## 1 ANDROID 8.0 (OREO)

- 1) Dalla schermata home/menu, clicca sull'app **E-mail**.
- 2) Clicca sul simbolo del **menù** in alto a sinistra 
- Se stai configurando il primo account sullo smartphone, un messaggio chiederà di aggiungere un account (*Passare al punto 5*)
- Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, clicca sul simbolo menù e si aprirà la barra laterale.




**Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA**



Casella: info@example.com

Data 14-12-2018

- 3) Clicca sul simbolo della “rotellina” per accedere alle impostazioni 
- 4) Clicca su “Aggiungi Account” e poi “Aggiungi Nuovo Account”.




**Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA**



Casella: info@example.com

Data 14-12-2018

- 5) Inserisci l'**indirizzo di posta elettronica** (info@example.it) e la relativa **password**, quindi premi la voce "**Configurazione manuale**".
- 6) Scegli "**Account POP3**"



**Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA**



Casella: [info@example.com](mailto:info@example.com)

Data 14-12-2018

- 7) Configura i campi richiesti nel seguente modo:

e-mail: [info@example.com](mailto:info@example.com)

Nome Utente: [info@example.com](mailto:info@example.com)

Password: ••••••••

Server posta in arrivo POP3: [iris.neikos.it](https://iris.neikos.it)

Protezione: SSL (Accetta tutti i certificati)

Porta: 995

Elimina dal server: MAI

Server posta in uscita SMTP: [iris.neikos.it](https://iris.neikos.it)



Protezione: SSL (Accetta tutti i certificati)

Porta: 465

Richiedi autenticazione: (attiva) / password

Nome Utente: [info@example.com](mailto:info@example.com)

Password: ••••••••



**Tipo di documento: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI UN  
ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA**





**Casella: info@example.com**

**Data 14-12-2018**

- 8) Clicca infine su **Accedi** in basso a destra.

Al termine si aprirà la schermata della Posta in arrivo.

*E' consigliabile inviare alla propria casella una mail di test per testare sia la posta in arrivo che quella in uscita.*



- 9) Dalle impostazioni (*Punto 3*) è possibile settare l'account configurato **come predefinito**.  
10) **Fine.**